

ARTDINK

ARTDINK
BEST
COLLECTION
Book Series

Reference Manual

株式会社 アートデインク

〒261 千葉市美浜区高洲3-23-2住友生命ビル7F TEL.043-279-9392

【内容物の確認】

パッケージ開封時に、まず以下の内容物をご確認ください。

- リファレンス・マニュアル（本冊子）
- ゲームマニュアル
- フロッピーディスク（※下記の表を参照）

	タイトル名	フロッピーディスク 枚数	ハードディスク 容量	対応音源		プリンター対応
				FM	MIDI	
1	ハウ・メニ・ロボット	1枚	1MB	○	×	×
2	アークティック	1枚	1MB	○	×	×
3	A列車で行こうII	1枚	4MB	○	×	×
4	ファーサイドムーン	2枚	5MB	○	×	○
5	機甲師団	1枚	5MB	○	×	○
6	A.III.	1枚	5MB	○	○	○
7	栄冠は君に2	2枚	5MB	○	×	○
8	アトラス	1枚	5MB	○	○	○
9	関ヶ原	2枚	5MB	○	○	○
10	ビッグオーナー	2枚	5MB	○	○	○
11	機甲師団II	2枚	5MB	○	○	○
12	トキオ	2枚	5MB	○	○	○
13	アトラスII	2枚	5MB	○	○	○
14	栄冠は君に3	2枚	5MB	○	○	○
15	ルナティックドーン	3枚	17MB	○	○	×

USER SUPPORT SHEET

切り取って、ディスクと一緒に送ってください。

●使用環境（メーカー名、型名を正確に記入してください）

■パソコン本体	「メーカー名：	型名：	」
■ディスプレイ	「メーカー名：	型名：	」
■マウス	「メーカー名：	型名：	」
■ハードディスク	「メーカー名：	型名：	」
■増設メモリ	「メーカー名：	型名：	」
■MS-DOS	「メーカー名：	型名：	」
■サウンドボード	「メーカー名：	型名：	」
■MIDI	「メーカー名：	型名：	」
■プリンタ	「メーカー名：	型名：	」

■その他周辺機器

（すべて記入してください）

●具体的な症状を記入してください

何をしたら

何が起こったか

【対応機種】

以下の機種で動作確認しております。

●NEC PC-9800シリーズ（9801VX以降）

PC-9801VX/UX/RX/RS/RA/EX/ES/RL/DX/DS/DA/FX/FS/FA/CS/GS/US/BX/BS/BA/H98
NS/NSE/NST/NSR/NSL/NC/NA/NAC

PC-9821/Ae/As/AP/An/As2/AP2/Be/Bf/Bs/Bp/Ce/Cs/Ne/Xe/Xs/Xp/Xa/Xt/Xn/Es/Ns
Ne2/Nd/Np

●EPSON PC-286/386/486シリーズ

PC-286X/UX/VF/VG/VS/VX/VJ/C

PC-386/V/VR/S/G/GE/GS/M/P/L5/NW/NAR

PC-486GF/GR/GR+/GRS/P/SE/SR/HX/HG/NAS/HA/MR/MU/MS/FE/FR/FS

NOTE/BOOK対応

※80286以上のCPUを搭載している機種に対応。

【動作環境】

●要CPU80286以上

●要メインメモリ640KB以上

●要400ラインアナログカラーCRT

●16色モード専用

●液晶モノクロ8階調モード装備

※ハイレゾモードには非対応

●要バスマウス

※「A列車で行こうII」「アークティック」はマウス非対応

※シリアルマウス非対応

●ハードディスク専用

●要MS-DOS Ver.3.30/A/B/C/D,5.0/A

●要フロッピーディスクドライブ×1以上

●NOTE/BOOK対応

※圧縮ドライブには非対応

切
り
取
り
線

【あると便利な機器】

●音源

ゲームによって対応している音源が異なります (P.1の対応表を参照)。また、FM音源とMIDI音源の両方が接続されている場合、MIDI音源からはBGMが、FM音源からは効果音だけが出力されます。

<対応FM音源>

NEC PC-9801-26K, PC-9801-73

※純正品にのみ対応

<対応MIDI音源>

ROLAND MT-32/CM-32L/CM-64

<対応MIDIインターフェイス>

ROLAND MPU-PC98/II

三鈴エリー EMU-98

※RS-232Cへ接続するMIDIインターフェイスには非対応

●プリンター

プリンターに対応しているゲームでは、ゲームデータ等をプリントアウトすることができます (P.1の対応表を参照)。

<対応プリンター>

NEC PC-201系列

EPSON ESC/P規格 ※カラープリンターには非対応

切
り
取
り
線

USER SUPPORT SHEET

切り取って、ディスクと一緒に送ってください。

●住所

〒 都 道
府 県

●電話番号

●氏名 ふりがな

●購入日

●商品名

注：ディスクを送る前に、もう一度「正常に動作しない場合」の内容を確認してください。

【インストール】

本ゲームをプレイするためには、まずハードディスクへのインストール作業が必要です。下記の手順に従い、ゲーム準備を行ってください。

インストールの前に

■インストール作業は非常に簡単に行えますが、もしも操作を誤った場合、ハードディスクの内容を損ねる恐れがあります。ハードディスクに大事なデータが存在する場合、万が一に備えてバックアップしておくことをお勧めします。

■以降の説明文の中で、不明な言葉や作業内容が理解できなかった場合は、MS-DOS、本体、ハードディスクの各マニュアルをご覧になるか、お近くのパソコンに詳しい方によく聞いて、不明な点を十分に理解してから実際の作業に移ってください。

●インストール手順

1. ハードディスクからMS-DOSを起動します。
2. 未使用のフロッピーディスク(2HD)を1枚用意し、第1ドライブに挿入してください。
3. ドライブのカレントを、ハードディスクのMS-DOSがインストールされているドライブに移行します。

例) ハードディスクのAドライブにMS-DOSが入っている場合。

B>a: (リターン)

A>

4. システム転送付きフォーマットを行ってください。
(このフロッピーディスクを以後「起動ディスク」と呼びます)

例) フロッピーディスク第1ドライブがCドライブの場合。

A>format c: /s (リターン)

5. フォーマットが終了したら、リセットしてください。
6. 起動ディスクからMS-DOSが起動したら、コマンドプロンプト"A>"が現れるまで、リターンキーを何度か押します。
7. 第一ドライブの起動ディスクを、ゲームのディスク(ディスクが2枚ある場合はディスク1)と入れ替えてください。
8. キーボードから、"install"と入力して、リターンキーを押してください。
9. 画面の指示に従い、インストール作業を行います。完了したら、次項目「ゲームの始め方」に従って、ゲームをお楽しみください。

※インストールを終了したディスクは、大切に保管してください。

※正常にインストールされない場合、手順に誤りがないか確認してください。

【ゲームの始め方】

● 2ドライブ搭載機種

フロッピーディスクドライブの第一ドライブに「起動ディスク」、第二ドライブにゲームのディスク（ディスクが2枚ある場合はディスク1）を入れてリセットしてください。

● 1ドライブ搭載機種

初めに「起動ディスク」を入れてリセットし、画面指示に従い、次にゲームのディスク（ディスクが2枚ある場合はディスク1）を入れて、何かキーを押してください。

【ハードディスクから起動するには】

起動ディスクを使わずに、ハードディスクからMS-DOSを起動します。そこからゲームのサブディレクトリに移り、「START」と入力してください。

ハードディスクから起動するにあたっては、メモリの不足等でゲームが立ち上がらないことがあります。その場合は、CONFIG.SYSを書き換える必要があります（CONFIG.SYSについてはMS-DOSのマニュアルをご覧ください）。

なお、CONFIG.SYSを書き換えたために起きた問題については、当社の保証対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。また、適切な対応が実行できない方等は、ハードディスクからの起動は行わないよう、お願いいたします。

【こんなトラブルには・・・】

マニュアル通りの操作をしても正常に動作しない場合、以下の点をお確かめください。

● 画面が出てこない

- ・ご使用のパソコンは、記載されている対応機種と一致していますか。
- ・ディスプレイの電源は入っていますか。
- ・コンセントまわりをお確かめください。

● ハードディスクにインストールできない

- ・ハードディスクの空き容量は充分ですか。
- ・マニュアル通りの操作を行っていますか。

※ゲームに付属以外のインストールプログラムではインストールできません。

● 「Out of Memory」と表示され、ゲームが始まらない。

- ・メインメモリは640KB以上装備されていますか。
- ・CONFIG.SYSを書き換えずにハードディスクから起動していませんか。
- ・起動ディスクのCONFIG.SYSが書き換えられていませんか。

● 音楽が出ない

- ・FM音源/MIDI音源は正しく接続されていますか。
- ・音源が指定音源と一致していますか。

正常な操作を行っても動作しない場合、フロッピーディスクの不良等も考えられます。製品の管理には万全を期しておりますが、万が一、ディスク不良が発生している場合には大変ご面倒ですが、本書に添付の「ユーザーサポートシート」に必要事項をご記入の上、ディスクを添えて当社までお送りください。

◆電話によるお問い合わせは・・・

アートディンク ユーザーサポート係

TEL:043-279-9392

受付時間：月～金曜日の13:00～17:00（祝祭日を除く）

● ご注意

本商品はサービス品のため、ゲーム内容に関するお問い合わせ等のサポートは致しかねますので、あらかじめご了承ください。
マニュアル記載の正規の方法以外によるハードディスクへのインストール、および起動についての保証は一切いたしかねます。また、それによる誤動作や破損について、当社は一切の責任を負いません。