

ILLUSION



燃えるあそこの
牌牌遊戯
ユーザーズマニュアル

ユーザーサポート

本製品をお買い上げの際にパッケージ内に同封されてあるユーザー登録葉書をお送り下さい。当社でユーザー登録を行い、本製品のサポートを行います。

また、本製品をお買い上げ頂きましたお客様にアフターサービスと致しまして製品のサポート係を設けてあります。

事故によりディスクを破損してしまった場合、ディスク1枚につき1,000円（送料・消費税込み、切手不可）にて有償交換致します。お客様の郵便番号、住所、氏名、電話番号、使用機種名、使用周辺機器、及び購入日と購入店名をお書きの上、下記の弊社サポート係までお送り下さい。

ディスクをお送り頂く場合、ディスクが折り曲らないように梱包して下さい。

〒221 横浜市神奈川区東神奈川12-40-9 クインビル7F
ILLUSION 「牌牌遊戯」 サポート係
お客様相談室：TEL045-441-9559



このプログラム及びマニュアルの内容の一部または全部を、無断で複製することは、法律により禁止されています。また、レンタル業務、及びそれに類する行為での使用は一切認めておりません。

この度は当社製品「牌牌遊戯」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品を楽しんで頂くに際しまして、プレイ前に必ずこのマニュアルをお読み下さいますよう、お願い致します。

目次

| | |
|---------------|----|
| 98版製品概要 | 2 |
| パッケージ構成 | 2 |
| 使用機器構成 | 2 |
| MS-DOSのインストール | 4 |
| ゲームの起動 | 5 |
| TOWNS版製品概要 | 6 |
| パッケージ構成 | 6 |
| 使用機器構成 | 6 |
| ユーザーディスクの作成 | 7 |
| ゲームの起動 | 8 |
| ゲーム説明 | 10 |
| トラブルシューティング | 13 |
| ユーザーサポート | 14 |

トラブルシューティング

- パソコン本体、ディスプレイ、バスマウスが正しく接続されていますか？
- パソコン本体、ディスプレイの電源がONになっていますか？
- ディップスイッチ・メモリスイッチの設定は工場出荷時の状態ですか？

【起動篇】

- 画面に「NO SYSTEM FILES」と表示されて止まってしまう。(98版)
原因：ディスクAではないディスクで立ちあげようとした。
対処：ディスクAをドライブ1に正しくセットし起動する。
- ディスクを1度アクセスして、また「RAM check : 640KB OK」とメモリチェックを繰り返してしまう。(98版)
原因：EPSONのパソコン本体にNEC製MS-DOSを使用した。
対処：パソコン本体添付のソフトウェアインストレーションプログラム(SIP)を使ってディスクAを書き換える。(SIPの使用方法についてはSIPのマニュアルをご覧ください。SIPについての当社へのお問い合わせはご遠慮下さい)

【ゲーム篇】

- サンプリングでしゃべるときの声がおぞましい。(98版)
解説：V30やクロック周波数低い286をCPUに持つマシンでは処理速度が遅いためきれいに再生されません。

【ハードディスク篇】

- ゲーム中、エラーメッセージが画面左上に表示されたまま消えない。
原因：HDD内に入っている本ゲームのファイルの一部が破損した。
対処：HDD内に入っている本ゲームのファイルをすべて消去し、再度インストールを行う。
- コマンドラインからうまく立ち上がらない。
原因：HDDの環境設定が牌牌遊戯の起動環境にあっていない。
対処：フロッピー(またはCD-ROM)で起動してハードディスクに実行を移す方法で起動して下さい。
注意：当社ではコマンドライン上からゲームを起動させる方法に対する動作保証はしておりません。

※おことわり：FM音源ボード、ディスクドライブ、ハードディスクユニットは純正品以外の動作保証は致しかねますのでご了承下さい。

それでも正常に動作しないときは、次のページのILLUSIONサポート係までご連絡下さい。

98版 製品概要

パッケージ構成

本製品は以下のもの構成されております。開封時に必ずご確認ください。

- フロッピーディスク……………5枚
(牌牌遊戯ディスクA・B・C・D・E)
- ユーザーズマニュアル……………1冊
- ユーザー登録葉書……………1枚

使用機器構成

[1. 本体]

本製品は以下のハードウェアで動作します。


- (N E C) ●PC-9801シリーズ
VM21、VX、RX、RS、RA、DX、DS、DA、DO、
FX、FS、FA、BX、BA
UV、UX、CV、EX、ES、UF、CS、BX、BA
- PC-9821シリーズ
Multi、Ae、As、Ap、Ce
- (EPSON) ●PC-286シリーズ
V、VG、VF、VX、VJ、US、UX
- PC-386シリーズ
V、VR、G、M、P、GE、GS
- PC-486シリーズ
GR
- NOTE、ラップトップには対応しておりません。
- 専用高解像度アナログディスプレイ(400ライン)をお使い下さい。
- MS-DOS Ver. 3.10、3.30/A/B/C/D、5.0/A/A-Hが必要です。
- バスマウスが必要です。(シリアルマウスは使えません)
- 1MBフロッピーディスクドライブが2ドライブ必要です。(ハードディスクでプレイする場合は1ドライブでも可)
- 640KBのメモリが必要です。(UV2は増設する必要があります)

98版 製品概要

[2. オプション]

- FM音源ボード FM音源内蔵機種又は、外付FM音源ボードを装着している場合には、ゲーム中で音楽を楽しむことができます。
- ハードディスク ハードディスクを利用することによってフロッピーディスクの入れ換えの手間がなくなり、より快適にゲームをすることができます。

※純正品以外のFM音源ボード、ハードディスクの動作は保証しておりません。



[ルール設定]

- 半荘終了までにおねいちゃんに3回勝てないとゲームオーバーです。
- おねいちゃんに負けて持ち点がマイナスになるとゲームオーバーです。
- 1人目のおねいちゃんに3回勝つと2人目のおねいちゃんとの対戦。2人目にも3回勝つと「○○篇」がクリアしたことになります。

● 麻雀ルールの設定


| | | | |
|-------|------|--------|------|
| 流し満貫 | : あり | 二翻しぼり | : なし |
| 鳴き断公九 | : あり | カンプリ | : なし |
| 十三不搭 | : なし | カンウラ | : あり |
| 一発 | : あり | 形式テンパイ | : あり |
| 九種九牌 | : なし | | |

[ゲームの諸注意]

- パソコン本体の日付、時間を正しく設定してください。設定がおかしいとミンミンはとんちんかなことをしゃべってしまいます。
- 98版は本体内のスピーカからサンプリング発声でしゃべります。ボリュームを適度な位置に設定してください。(外部スピーカが接続されていても本体内部スピーカから発声されます)



【画面説明】



- ① プレーヤー手牌
- ② コンピューター手牌
- ③ プレーヤー捨牌
- ④ コンピューター捨牌
- ⑤ プレーヤー鳴き可不可状態
ランプが点灯しているときはそれぞれチー、ポン、カン、リーチ、ロン、ツモができます。
- ⑥ プレーヤー点数
- ⑦ コンピューター点数
- ⑧ 局情報
- ⑨ 連荘回数
親の連荘回数を表示します。

⑩ 鳴きメニューウィンドウ

チー、ポンなどが可能なとき、ウィンドウが開きます。メニューを選択せずに閉じたいときはもう一度右クリックをします。


⑪ プレーヤー場風

⑫ コンピューター場風

【操作方法】

- このゲームの操作は全てマウスで行います。
- 2画面CG鑑賞の時、2画面CGが1往復自動的にスクロールします。スクロールが止まってからは、ユーザーの任意によって画面をスクロールさせることができます。

★スクロール
左クリックしながら
マウスを↑↓に動かす



98版 製品概要

MS-DOSのインストール

本製品は、お求め頂いたままではプレイすることが出来ません。まず最初にMS-DOSをインストールする必要があります。

① インストールにあたり、以下のバージョンのMS-DOSのいずれかをご用意下さい。

- MS-DOS Ver. 3.10
- MS-DOS Ver. 3.30/A/B/C/D
- MS-DOS Ver. 5.0/A/A-H

※ EPSON製パソコン本体にNEC製MS-DOSを使用した場合、正常に動作しない場合があります。その際は本体メーカーにご相談下さい。

※ 出荷時ディスク内にあるMS-DOS.SYS等のファイルはダミーのファイルです。

② 周辺機器、パソコン本体の順に電源を入れます。

③ ドライブ1に「牌牌遊戯」のディスクAをセットします。

④ しばらくして、インストール画面が表示されます。もしうまく起動しない場合は、リセットボタンを押して再起動してください。インストール画面が表示された後は画面の指示に従って下さい。

⑤ インストールが終了すると自動的に「牌牌遊戯」が起動します。

※ ハードディスク（以下、HDD）が接続されていると、ゲームの起動前にハードディスクインストーラーが起動します。

● HDDへのインストールを行わない場合

「ハードディスクにインストールしますか」の問いに対して、「いいえ」を選択して下さい。

確認メッセージの後、フロッピーディスクでゲームを開始します。

● HDDへのインストールを行う場合

「ハードディスクにインストールしますか」の問いに対して、「はい」を選択して下さい。インストールするドライブを指定した後、HDDインストールを開始します。インストールがすべて終了すると、自動的にHDDよりゲームを開始します。

※ インストール方法、起動方法を誤ると、すでにHDD内にあるプログラムやデータを失う可能性があります。その際、当社では責任を負いかねますので、HDDのバックアップを取っておく等、十分な保護措置を行ってからインストールすることをお勧めします。

※ HDDインストーラー以外の手段でのHDDインストールは、誤動作の原因となりますので、絶対に行わないで下さい。


※ 純正品以外のハードディスクユニットの動作保証は致しておりません。

【フロッピーディスクでの起動】

- ①周辺機器、パソコン本体の順で電源を入れます。
 - ②ドライブ1に「牌牌遊戯」のディスクAを、ドライブ2に「牌牌遊戯」のディスクBをセットして下さい。
 - ③しばらくすると、ゲームが始まります。うまく起動しないときは、リセットボタンを押して下さい。
- ※HDDが接続されている場合は毎回、ゲーム前にHDDインストーラーが起動します。HDDインストールを行わない場合は、「ハードディスクへインストールしますか」の問いに対して「いいえ」を選択して下さい。確認メッセージの後にゲームが始まります。

【ハードディスクでの起動】

- ①周辺機器、パソコン本体の順で電源を入れます。
 - ②ドライブ1に「牌牌遊戯」のディスクAをセットして下さい。
 - ③しばらくするとHDDインストーラーが起動します。「すでにHDDにインストールされています。HDDより起動しますか」の問いに対して「はい」を選択するとHDDよりゲームが始まります。ゲームが始まったらドライブ1のフロッピーディスクは抜いても結構です。
- ※HDDでDOSのコマンドライン上よりの起動については、当社では一切の動作保証を致しておりません。



【ゲーム説明】

このゲームは2人打ちタイプの麻雀ゲームです。もちろん、対戦相手はみんなきれいなおねいちゃんたち。このおねいちゃんたちと麻雀をして勝てば、当然ノ熱血鼻血大出血の御褒美グラフィックが待っています。おねいちゃんは全部で6人、それぞれテーマ別2人づつに分かれており、海はいいねえの「水着篇」、やっぱり不可欠「制服篇」、おやじの魂「OL篇」でお待ちかねです。

6人全員の御褒美グラフィックを全て見終るとエンディングを見ることが出来ます。


また、ゲームの始めのミンミンの部屋では、ゲームを起動する日時によってミンミンのおしゃべりメッセージが変化します。

TOWNS版 製品概要

【ゲームの起動・ハードディスクでプレイするとき】

すでに前述の方法でハードディスクへのインストールを行った後、ゲームを起動するときは、以下の方法で起動してください。

- ①周辺機器、パソコン本体の順で電源を入れます。
 - ②CD-ROMドライブに「牌牌遊戯」のCD-ROMをセットして下さい。
 - ③しばらくすると、HDDインストーラーが起動します。「すでにHDDにインストールされています。HDDより起動しますか」の問いに対して、「はい」を選択するとHDDよりゲームが始まります。
- ※HDDでDOSのコマンドライン上よりの起動については、当社では一切の動作保証を致しておりません。



TOWNS版 製品概要

パッケージ構成

本製品は以下のもの構成されております。開封時に必ずご確認ください。

- CD-ROM..... 1枚
- ユーザーズマニュアル..... 1冊
- ユーザー登録葉書..... 1枚

※この他に、市販の2HDタイプのフロッピーディスクが1枚必要になります。パッケージには含まれておりませんので、別途お買い求めください。

使用機器構成

[1. 本体]

本製品は以下のハードウェアで動作します。

(富士通) ●FM-TOWNS/IIシリーズ

- 本体内に2MB以上のRAMが必要です。
※RAMドライブに設定されているメモリは含みません。
- MARTYには対応しておりません。
- 本体付属のTOWNS用マウスが必要です。
- TOWNS専用のディスプレイをお使いください。
- フロッピーディスクドライブが1ドライブ必要です。

[2. オプション]


- ハードディスク ハードディスクを利用することによってフロッピーディスクの入れ換えの手間がなくなり、より快適にゲームをすることが出来ます。
※純正品以外のハードディスクの動作は保証しておりません。

TOWNS版 製品概要

ユーザーディスクの作成

CD-ROM版で「牌牌遊戯」をお楽しみいただくに際しまして、ユーザーディスクを作成する必要があります。以下の手順に従ってユーザーディスクを作成してください。(ハードディスクにインストールしてプレイするときは作成する必要はありません)

- ①周辺機器、パソコン本体の順に電源を入れます。
- ②CD-ROMドライブに「TOWNSシステムソフトウェア」のCD-ROMを入れて、リセットしてください。
- ③起動後、「ディスク」のアイコンをクリックします。するとメニューが表示されますので、「初期化」をクリックします。
- ④ドライブAにユーザーディスクにするディスクをセットして、フロッピーディスクの初期化を実行してください。
- ⑤ユーザーディスクの初期化が終了しましたら、次の手順にしたがってゲームを起動してください。



TOWNS版 製品概要

ゲームの起動

【ゲームの起動・CD-ROMでプレイするとき】

- ①周辺機器、パソコン本体の順に電源を入れます。
 - ②CD-ROMドライブに「牌牌遊戯」のCD-ROMを入れ、ドライブAにユーザーディスクを入れて、リセットしてください。
 - ③ハードディスク（以下、HDD）が接続されていると、ゲームの起動前にハードディスクインストーラーが起動します。ハードディスクにインストールしたいときは、ここでインストール処理を行ってください。
- HDDへのインストールを行わない場合
「ハードディスクにインストールしますか」の問いに対して、「いいえ」を選択して下さい。確認メッセージの後、CD-ROMでゲームを開始します。
 - HDDへのインストールを行う場合
「ハードディスクにインストールしますか」の問いに対して、「はい」を選択して下さい。インストールするドライブを指定した後、HDDインストールを開始します。インストールがすべて終了すると、自動的にHDDよりゲームを開始します。
- ※HDDが接続されている場合は毎回、ゲーム前にHDDインストーラーが起動します。HDDインストールを行わない場合は、「ハードディスクにインストールしますか」の問いに対して「いいえ」を選択して下さい。確認メッセージの後にゲームが始まります。
- ※インストール方法、起動方法を誤ると、すでにHDD内にあるプログラムやデータを失う可能性があります。その際、当社では責任を負いかねますので、HDDのバックアップを取っておく等、十分な保護措置を行ってからインストールすることをお勧めします。
- ※HDDインストーラー以外の手段でのHDDインストールは、誤動作の原因となりますので、絶対に行わないで下さい。
- ※純正品以外のハードディスクユニットの動作保証は致しておりません。