

MEGAMI



《ハードディスクへのインストール

(PC98のみです。FM-TOWNSには対応していません。)

■ハードディスクへのインストールに関する注意事項

ハードディスクへのインストールには、ハードウェア及びMS-DOSに関する知識が必要です。

十分な知識をお持ちでないお客様は、必ずフロッピーディスクでご使用下さい。

ハードディスクへのインストール方法は下記に記載しておりますが、当社では一切保証して
おりません。

したがって、ハードディスク及び、周辺機器等、ハードディスク内のデータを、破壊もしくは
は損傷した場合、当社では一切の責任を負いかねます。

その場合、お客様ご自身の責任において実行して下さい。

また、それに伴う苦情・質問は一切受け付けません。

万一に備えて、ハードディスクの内容を、フロッピーディスクなどにバックアップしておく
事をお勧めいたします。

■インストール方法

インストールしようとするハードディスクドライブをAドライブ、フロッピーディスクドライ
ブをBドライブと仮定して説明していきます。

1) 電源を投入して、ハードディスクを使用可能な状態にして下さい。

2) MS-DOSを起動して、プロンプト状態にします。

3) BドライブにゲームディスクAを入れて下さい。

4) キーボードから

HDINST B: A:

と入力し、リターンキーを押して下さい。

インストールプログラムが実行されます。

後は、画面の指示に従って、インストール作業を進めて下さい。

もし、画面で指示される空き容量に満たない場合は、不用なプログラムやデータを削
除して、十分な空き容量を確保して(1)からやり直して下さい。

以上で、インストールは終了です。

MEGAMI-NET開局ノ

MEGAMIではユーザーサポートや新作情報のリリースをパソコン通信でおこなっており
ます。入会金、会員費用や情報料は一切必要ありませんので、皆さんこの機会に是非御入会
ください。

アクセスポイント 0722-87-5730 (14:00サポート)

はじめに

この度は、新生ブランド「Megami」の処女作「夢現」をご購入いただきまして、誠にあり
がとうございました。本書は「夢現」のユーザーズ・マニュアルとなっており、ゲームの概要、
及び、設定・遊び方について記載しております。「夢現」を初めてプレイされる前に、必ずお読
みになれる様をお願い致します。

もくじ

- 3 「夢現」プロローグ
- 4 対応機種、及び必要な機器等
- 5 PC 98 シリーズ起動方法 (FD ドライブ)
- 6 PC 98 シリーズ起動方法 (RAM ドライブ+1 ドライブ)
- 7 PC 98 シリーズ起動方法 (仮想 FD ドライブ)
- 8 Windows 3.1 起動方法
- 8 Macintosh 起動方法
- 8 FM-Towns 起動方法
- 9 ハードディスク・ドライブ (HDD) へのインストール方法
- 10 「夢現」基本操作

夢現プロローグ

「あーあ、平和だなあ。」

朝起きて学校に行って、勉強する。
(ちゃんとやっているとは限らないが。。。。)

ただ単にみんなが行っているから、俺も行く。

そりゃ、不満が無い訳ではない。

高校生には高校生の悩みがそれなりにある。おばさんにだって小さい子にだってそれぞれ、悩みはあるだろう。

不満から抜け出すだけの勇気もなければ、このままレールの上をただ単に走るつもりもない。

誰もがそんな気持ちを持っていながら、だけどそんなことを口にすればたちまち変人扱い。

俺だって友達には付き合いがいい方だと思われているし、女の子にもそれなりに人気がある。

世の中が悪いのか、人の方が時代に付いていけないのか。。。。

ただやっぱり何か物足りない。。。。。。

そんなある日、輝いている女の子に出会った。

同じクラスの女の子。

何をすることも生き生きとしていて、つい目が彼女を追ってしまう。

今までも気がつかない訳じゃなかったけれど、ちょっとかわいいくらいの女の子としか思っていなかった。

彼女の本当の姿が見えていなかっただけ。

気になり出すともう離れることが出来ない。

彼女のしぐさ、声、香り。全てが気になり出す。

彼女の一挙手一投足が気になり出す。

たぶん、世に言う“恋”なんだろう。

そのときから、俺の生きる張り合いが出来た。

くだらないという人もいるだろうけど、俺はなんでも良いから“生きる”ことをしたかった。

普段は、女の子とも平気でHな話をするのに彼女の前に出るとときどきして何をいっているのかちんぷんかんぷん。

それでもこの頃は、多少冗談も言えるようになった。

でも、心臓はときどきしびれなし。

こうして貴重な日々は過ぎ去っていった。

「さーて、そろそろ帰るか。。。。。。」

今日も何ひとつ進展しないまま、いつも通り。。。。、のはずだったが俺はその日、不思議なペンダントを拾った。

妖精が閉じこめられているペンダント。。。。

「私たちをここから解放して下さい。。。。」

妖精達はそう言って、俺を不思議な夢の中へ誘う。。。。。。

■Macintosh の起動方法

- 1) Macintosh の System6.07、もしくは漢字 Talk7.1 を起動して下さい。
- 2) CD-ROM をセットして、ドライブ番号を CD-ROM に設定して下さい。
- 3) メニューに表示されたアイコン「夢現」をマウスでダブルクリックして下さい。

■Windows3.1 の起動方法

- 1) Windows3.1 を起動して下さい。
Windows3.1 の起動方法については、各種パソコンにインストールされた OS のマニュアルを参照して下さい。
- 2) 「夢現」の起動ファイルを、HDD 内の任意のドライブ (特に問題がなければドライブ A) に複写 (コピー) します。
 - ・メインプログラム [プログラム・マネージャー] 内のアイコン [メイン] をマウスで、ダブルクリックして起動して下さい。
 - ・ [メイン] のアイコン [ファイル・マネージャー] を、マウスでダブルクリックして起動して下さい。
 - ・ CD が接続されているドライブを選択して、マウスでドライブ・アイコンをクリックして下さい。
 - ・ 表示されたファイル中の [DREAMY. EXE] をマウスでクリックして選択して下さい。アイコンが選択されると反転表示されます。
 - ・ メニュー [ファイル (F)] を、マウスでクリックした後に、複写コマンド [COPY] を選択し、任意のドライブに複写して下さい。
 - ・ ファイル・マネージャーを終了して下さい。
- 3) 先ほど、複写したファイル [DREAMY. EXE] をアイコン化します。
 - ・ プログラム・マネージャーのメニュー [アイコン (F)] を、マウスでクリックして下さい。
 - ・ メニュー [アイコンの登録とグループの作成 (N)] を、マウスでクリックした後に、アイコン作成 [アイコンの登録 (I)] を選択して [OK] をクリックして下さい。
 - ・ アイコンの登録内容を以下の様に変更 [タイトル (D) コマンドライン (C)、実行時のディレクトリ (W)] します。
タイトル → 「夢現」 (タイトルは任意の名前を付けても構いません)
コマンドライン → [コピーしたドライブ番号] : ¥DREAMY. EXE
例 A: ¥DREAMY. EXE
実行時のディレクトリ → [CD-ROM のドライブ番号] : ¥
例 F: ¥
- 4) 変更した内容を確認して [OK] を、マウスでクリックして下さい。
- 5) 新しく作成されたアイコン「夢現」を、マウスでダブルクリックして下さい。
これ以降は、Windows3.1 を立ち上げて 5) のみを実行するだけでゲームを起動できます。

■FM-Towns の起動方法

- 1) FM-Towns の Towns-Menu を起動して下さい。
- 2) CD-ROM をセットして、ドライブ番号を CD-ROM に設定して下さい。
- 3) メニューに表示されたアイコン「夢現」をマウスでダブルクリックして下さい。

◎PC-9801シリーズ(仮想FDドライブ機能)での、MS-DOSインストール方法

- 1) 「仮想FDドライブ起動ディスク」をドライブに入れ、電源をONにするかリセットをして、「メニュー画面」を立ち上げます。
※「仮想FDドライブ起動ディスク」の作成方法については、パーソナルコンピューター付属の取扱説明書をよくお読みになって下さい。
- 2) 「メニュー画面」では、以下の設定にして下さい。
 - 起動ドライブ FDD
 - 第1ドライブ FDD
- 3) そのままの状態、ドライブにMS-DOSシステムディスクを入れて、メニュー画面の「システム起動」を選択・決定して下さい。
起動後、プロンプトの状態(画面左上端に、A>■と表示される状態)にして下さい。
- 4) 前々項の(2)~(7)の手順でインストールを行います。
- 5) 「完了しました。リセットして下さい。」と表示しましたら、「ゲームディスクA」を「仮想FDドライブ起動ディスク」と交換してリセットして下さい。
- 6) 「メニュー画面」で「FD→仮想FDへコピー」を選択し、ゲームディスクAの内容を仮想FDへコピーします。
- 7) コピー終了後、「メニュー画面」で、以下の設定にして下さい。
 - 起動ドライブ 仮想FD
 - 第1ドライブ 仮想FD
- 8) そのままの状態、ドライブに「ゲームディスクA」を入れて、メニュー画面「システム起動」を選択・決定して下さい。
※MS-DOSのゲームディスクは、フロッピーディスクに作成して下さい。
尚、作成方法については、パーソナルコンピューター付属の取扱説明書をよくお読みになって下さい。

《対応機種・必要な機器等》

■PC-9801シリーズ

- 1) PC-9801 (VM以降)、PC-9821、PC-286/386/486 シリーズ対応。
PC-9801E/F/M/U/XA/LT/HAは動作いたしません。
尚、PC-9801VMは16色ボード(PC-9821-24)が必要です。
- 2) 要MS-DOSのシステムディスク
以下のいずれかのバージョンをご用意下さい。
これ以外のバージョンでの動作は保証いたしかねます。
[NEC] Ver.3.30/3.30A/3.30B/3.30C/3.30D/5.0A/5.0A-H
[EPSON] Ver.3.3/5.0
- 3) 要2ドライブもしくは、RAMドライブ+1ドライブ
HDDモデル+1ドライブ(仮想FDが使用出来る環境)
- 4) 要640KBメモリ
このソフトウェアは、標準実装メモリが640KB以上ないと使用出来ません。
不足している場合は、増設してご使用下さい。(メモリの増設に関しては、お買い上げのRAMボードのマニュアルをご覧ください。)
- 5) 要アナログディスプレイ

■FM-TOWNS

- 1) 要内蔵メモリ2MB以上。(RAMディスク設定要解除)
- #### ■ Windows 3.1
- ①対応機種：日本語Windows3.1稼働機種(80486、PentiumCPU推奨)
(NEC PC9801シリーズ、EPSON PC386/486シリーズ、IBM PS/Vシリーズ、DOS/V稼働機種)
 - ②本体メモリ：3MB以上
 - ③モニタ：Super VGA(推奨640×480 256色表示)
 - ④マウス CD-ROMドライブ(2.3倍速ドライブ推奨) サウンドボード
- #### ■ Macintosh
- 1)対応機種：IIシリーズ以上
 - 2)本体メモリ：4MB以上
 - 3)システム：System6.07以降、漢字Talk7.1
 - 4)モニタ：13インチ以上カラーモニタ(256色表示)
 - 5)マウス CD-ROMドライブ(2.3倍速ドライブ推奨)

■その他の注意事項

- 1) 電源を入れて「夢現」のシステムディスクを起動させる時、電源を入れてからディスクをセットして下さい。
ディスクを先にセットして電源を入れると、ディスク内容が破壊される事があります。
- 2) ディスクアクセス中(ドライブのランプが点灯している時)にディスクを抜いたり、入れ替えを行うと、ディスクの内容が破壊してしまう恐れがあります。
ゲーム中の画面の指示がない限り、ディスクを抜かないで下さい。
- 3) FM音源が実装されていない機種では、音楽が演奏されません。
また純正品以外では、正常に音楽が演奏されないことがあります。
- 4) GDCクロックが5MHzでは、機種によって正常に作動しないことがあります。
この場合、本体のディップスイッチ2-8をOFFにして、GDCのクロックを2.5MHzに設定して下さい。
クロックの設定についての詳しい操作は、本体のマニュアルをご覧ください。
- 5) エプソンのマシンをご使用の方は、CPU動作がアドバンスモード以外では動作いたしません。

《起動方法》

■PC-9801 シリーズ

「夢現」を起動するには、まず「夢現」のシステムディスク（以後、ゲームディスクAと呼びます）に、MS-DOSのシステムをインストールしなければなりません。

用意するMS-DOSのバージョンは、P4の「対応機種・必要な機器等」をご覧ください。

それでは順にインストール方法を説明します。

◎PC-9801 シリーズ (VM以降：2ドライブ) のMS-DOSインストール方法

- 1) MS-DOSのシステムディスクをドライブ1に挿入して電源を入れて下さい。
しばらくすると、MS-DOSのシステムが起動します。
メニュー画面などが立ち上がってしまう場合には、一旦終了して、プロンプトの状態（画面左上端に、A>■と表示される状態）にして下さい。
- 2) プロンプトの状態にした後、ドライブ1に入っているMS-DOSのシステムディスクを抜いて、かわりにゲームディスクAをドライブ1に入れて下さい。
- 3) キーボードで次の下線部分を入力して下さい。
A>SYSINST ■
- 4) 「MS-DOSを、ゲームディスクAに組み込みます。一度組み込んだら、必要はありません。組み込みますか？(y/n)」と画面に表示されますので、Yキーを押して下さい。
- 5) 「ゲームディスクAをMS-DOSシステムディスクに入れ替えて下さい。準備ができたならスペースキーを押して下さい。」と画面に表示されますので、ドライブ1に入っている、ゲームディスクAを抜いて、MS-DOSのシステムディスクをドライブ1に入れて下さい。
交換し終わったら、スペースキーを押して下さい。
- 6) インストールプログラムがMS-DOSシステムを読み込みます。
その間、画面には「システムを読み込みます。」と表示されています。
読み込みが完了すると、「システムの読み込みを完了しました。」と表示されます。
- 7) 「MS-DOSのシステムディスクを、ゲームディスクAに入替えて下さい。準備ができたならスペースキーを押して下さい。」と表示されますので、ドライブ1のMS-DOSのシステムディスクを抜いて、ゲームディスクAを、ドライブ1に入れて下さい。
交換し終わったら、スペースキーを押して下さい。
- 8) 「完了しました。リセットください。」と表示されたら、インストール終了です。
ゲームを始めるには、そのままの状態ですべてのドライブ2「夢現」のデータディスクを入れてリセットして下さい。

★注意1

MS-DOSのインストールを行うためにあたって、ゲームディスクAには、絶対にライトプロテクトをかけないで下さい。（書き込み禁止状態にしない。）

尚、ゲーム中はデータディスクに、データをセーブしますので、ライトプロテクトをかけないで下さい。

★注意2

MS-DOSのインストールに失敗されるお客様が多いので、失敗を防ぐ方法として、マスターディスクのバックアップを作成することをお勧めします。

本ソフトにはプロテクト等は一切かけておりませんので、ご自由にバックアップを作成していただいて、バックアップディスクにMS-DOSをインストールして下さい。

でも、不正コピーは絶対にダメですよ。

◎PC-9801note シリーズ (RAMドライブ+1ドライブ) での、MS-DOSインストール方法

- 1) **HELP** キーを押しながら、電源をONにするかリセットをして、noteメニューを立ち上げます。
- 2) 「モード設定」を選んで、以下の設定にします。
 - システム起動装置の指定……FD
 - 第1ドライブの指定……FD
- 3) 「終了」を選び、メインメニューへ戻ります。
MS-DOSのシステムディスクをドライブに入れて、「システム起動」を選んで、MS-DOSを起動させます。
- 4) 前項の(2)~(7)の手順でインストールを行います。
- 5) **HELP** キーを押しながら、リセットをして、noteメニューを再度立ち上げます。
- 6) 「モード設定」を選んで、以下の設定にします。
 - システム起動装置の指定……RAMドライブ
 - 第1ドライブの指定……RAMドライブ
 - RAMドライブライトプロテクト……しない
- 7) 「終了」を選び、メインメニューへ戻ります。
ゲームディスクAをドライブに入れて、「FD→RAMドライブコピー」を選び、ゲームディスクAの内容をRAMドライブへコピーします。
- 8) コピー終了後、ドライブにデータディスクを入れて、リセットして下さい
もし、起動ドライブの設定が変わりましたら、「モード設定」をやり直して下さい。

★RAMドライブの使用に関する注意事項

本ゲームRAMドライブを使用すると、それ以前にRAMドライブに入っていたデータは、すべて消えてしまいます。

RAMドライブに入っているデータが必要な場合には、事前にデータ内容をフロッピーディスクにバックアップしておいて下さい。

□システムWindowについて

画面上に、コマンドWindow（選択肢）が表示されている状態で、上部バー右のディスク型アイコンを、左クリックするとシステムWindowが開きます。システムWindowはセーブ・ロード、画面モード切り替え、「夢現」の終了、等の操作を行うメニューです。

1) セーブ・ロード

「夢現」をプレイ中に、セーブ・ロードを実行することで、ゲームを中断したり、中断した時点から再実行することが可能です。セーブ・ロードを実行するには、システムWindowを開き「セーブ・ロード」を選び左クリックして下さい。セーブ・ロードするポイントは3つまで確保することが可能です。なお、セーブを実行すると、それまでに保存していた内容が失われてしまいますのでご注意ください。

※注意 初期化データのロードについて

ゲーム中にロードを実行する際は、必ず以前にセーブしたデータ番号から選択するようにして下さい。セーブを実行せずに、初期化データ（購入時のデータ）をロードすると、オープニングからシナリオが始まりますが、画面モードがDATA 1とDATA 3で液晶8色モードに設定されてしまいますので、ご注意ください。同様に、ノート型パソコンでプレイされるユーザーの方は、DATA 2を選択すると、アナログ16色モードに設定されますので、ご注意ください。

2) 画面モード切り替え

「夢現」は液晶タイプのノートパソコン、ラップトップパソコンに対応した、画面モードに変更させることが可能です。画面モードの切り替えは、システムWindowを開き、メニュー内の「液晶8色モード」又は「アナログ16色モード」を左クリックして下さい。これらの画面モードは交互に切り替わります。※注意 設定した画面モードは、セーブを実行することで保存されますので、液晶8色モードでプレイ中のデータをデスクトップパソコンでデータロードすると、液晶8色モードに設定されてしまいますので、改めて画面モードをアナログ16色モードに切り替えて下さい。

3) ゲーム終了

システムWindow内の「終了」を左クリックすると、ゲームを終了してDOSに戻ります。

□ゲーム中の操作について

「夢現」はマウス専用のゲームです。ゲーム中のすべての操作をマウスで行います。キーボードには対応していませんので、誤動作をさけるために[STOP]キーや「COPY」キーを押さないで下さい。

□コマンドWindowとメッセージWindowの移動と消去

ゲーム画面内に表示される、コマンドWindowとメッセージWindowは、それぞれ移動と消去をさせることが可能です。Windowの移動と消去は以下の操作で行います

コマンドWindowの移動	Window上部バーをマウスクリックで左クリックしたまま移動（ドローイング）
メッセージWindowの移動	Window上部バー右の上下アイコンを左クリック
Windowの消去	Window上部バー左の消去アイコン（ブロック型）を左クリック
消去したWindow表示	左クリック

□「夢現」に関するお問い合わせ

「夢現」に関するお問い合わせは、Megamiサポート係までお願い致します。

Megamiサポート係 0722-87-5731 受付時間 午前10時半～午後5時（土曜・日曜は休み）

MEGAMI アンケート

1. お持ちになっているパソコンをお答え下さい。

()

2. この作品を購入するきっかけになったのは、以下のどれですか。

- (1) 店頭でみて (2) 広告を見て (3) 雑誌の記事を見て
(4) 知人に進められて (5) 案内状で (6) その他

* (2) (3) をお答えになった方は雑誌名をお答え下さい。

()

3. なぜこの作品を購入されたのですか。

- (1) キャラクターがよかった (2) グラフィックが美しかった
(3) MEGAMIの作品を見て (4) パッケージを見て
(5) なんとなく (6) その他

()

4. この作品の内容について、どう思われましたか。

良かった—普通—不満

- | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|
| (1) グラフィック | A | B | C | D | E |
| (2) ゲームデザイン | A | B | C | D | E |
| (3) BGM | A | B | C | D | E |
| (4) プログラム | A | B | C | D | E |
| (5) 価格 | A | B | C | D | E |
| (6) 総合的 | A | B | C | D | E |

5. この作品について、不満に感じたことをご自由にお書き下さい。

()

6. これからのMEGAMIに対してのご意見・ご希望をお聞かせ下さい。

()

7. 最後に貴方はこの作品を移植するならどのパソコンを希望しますか。

()

ご協力ありがとうございました

郵便はがき

50円切手をお貼りください

591-□□

大阪府堺市日置荘西町

21-3

ヨシワビル3F

MEGAMI 行

ふりがな		性別		男・女	年齢	歳
お名前						
生年月日	昭和 平成	年	月	日	職業	
住所	〒 TEL.() -					
お買い上げになった商品の名前は何ですか？						
パソコンの機種						

*アンケートにお答えいただいた方には、抽選で特製オリジナル・マウスパッドを差し上げます。